

私人電腦(筆電)使用 VPN (f5)連入公司個人電腦方式



注意:使用此方式作業,會將所有動作錄影存檔



要透過 VPN 連入公司個人工作電腦 分兩步驟: <u>A. VPN 連線</u> B. 開啟中介 Win7 連線 RDP

A1. 開啟瀏覽器(建議使用 IE),網址 <u>http<mark>s</mark>://ili-vpn.ilitek.com.tw</u>(有 S)







使用者名稱: 開機帳號 密碼: 開機密碼

F5 Networks 安全登入 使用者名稱 密碼 登入



○ 正在初始化				
流量類型	已傳送	壓縮	已接收	Security Warning X
網路存取				
- 網路通道	0 B	0%	0 B	Unable to verify SSL certificate presented by the server
- 最佳化應用程式	0 B	0%	0 B	- A certificate chain processed, but terminated in a root
總計	0 B	0%	0 B	certificate which is not trusted by the trust provider.
+ 線不詳細貞計				
				Do you want to proceed?
				Ves No View certificate



至此已經連入公司網路,接下來要開啟 中介 Win7

B1. 請先連到以下網址下載 VMware-Horizon-Client

<u>https://my.vmware.com/en/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/4_0#win64</u> 請依所使用的作業系統廠牌,版本選擇所需的 VMware-Horizon-Client

請選擇私人電腦相應的作業系統下載

Pro	duct Downloads Drivers & Tools Open Source Custom ISOs		
	Product	Release Date	
~	VMware Horizon Client for Windows		
	VMware Horizon Client for Windows	2017-06-08	Go to Downloads
~	VMware Horizon Client for Windows 10 UWP		
	VMware Horizon Client for Windows 10 UWP for ARM-based devices	2017-06-08	Go to Downloads
	VMware Horizon Client for Windows 10 UWP for x86-based & 64-bit devices	2017-06-08	Go to Downloads
~	VMware Horizon Client for Mac		
	VMware Horizon Client for Mac	2017-06-15	Go to Downloads

1. B2. 安裝下載的 VMware-Horizon-Client

選擇 IPV4

👸 VMware Horizon Client 安装	程式	
進階設定 設定進階設定		
指定用於所有連線的 IP 通訊	\協定版本:	
IPv4 IPv6	此用戶端將設定為選擇 IPv4 通訊協加 大多數網路都使用 IPv4。	E來建立所有連線。
	【上一步⑧】【下一步则	取消

場 VMware Horizon Client 安装程	<u>عا</u>	X
預設伺服器		
設定 Horizon Client 預設連線的	伺服器。	
指定此 Horizon Client 的預設伺)	服器。這是選擇性的設定。	
預設 Horizon 連線伺服器(D):	l	
	保留空白即可	
	上一步圆下一步刚	取消

開啟已經安裝完成的 VMware Horizon Client



伺服器名稱:192.168.1.190



連線



登入後, 雙擊進入 RD pool, 便可以開啟中介 Win7

💌 VMware Horizon Client
<i>≸</i> 📫 192.168.1.190
選擇點擊桌面pool RD
<mark>否</mark>
 使用者帳戶控制
此檔案來自不受信任的位置。 是否確定要執行此檔案?
程式名稱: Security pattern 6.3.1704.2112.exe 檔案來源: 網路磁碟機
若要编辑,請輸入系統管理員密碼,然後按一下[是]。
使用者名稱 密碼 網域: ILI
✓ 顯示詳細資料(D)
此檔案位於區域網路之外的位置。來自您無法識別之位置的檔案可能會危害您的電 腦。請僅執行來自您信任位置的檔案。

當中介 Win7 開啟後,再透過"遠端桌面程式"連入你公司個人電腦(請事先記住這台電腦 IP)

執行 Remote Desktop



鍵入 公司電腦的 ip ,開始遠端連線作業

端桌面設定開啟方式

公司電腦一定要檢查兩個地方才能連。

- 一、打開遠端設定
- 1. 找到電腦右鍵選屬性
- 2. 選遠端設定
- 3. 照圖框打開遠端設定



条統保護

進階系統設定

檢視電腦的基本資訊

Windows 版本___

Windows 7 専業版



二. 防火牆要關閉

進入-控制台

RANTE ARMEINS VE





網路和網際網路 檢視網路狀態及工作 選擇家用群組和共用選項



硬體和音效 檢視裝置和印表機 新増裝置



程式集 解除安裝程式 取得程式



輕鬆存取 讓 Windows 建議設定 最佳化視覺顯示



,行動作業中心

檢閱電腦的狀態和解決問題 | 🚱 變更使用者帳戶控制設定 | 疑難排解常見電腦問題 將電腦還原到較早的時間



Windows 防火牆

檢查防火牆狀態 | 允許程式通過 Windows 防火牆



檢視 RAM 大小及處理器速度 │ 檢查 Windows 體驗指數 │ ⑲ 允許遠端存取 │ 查看此電腦的名稱 ⑲ 裝置管理員



Windows Update

開啟或關閉自動更新 | 檢查更新 | 檢視已安裝的更新



電源選項

喚醒電腦時必須輸入密碼 | 變更電源按鈕行為 | 變更電腦睡眠的時間



備份與還原 備份電腦 | 從備份還原檔案



Windows Anytime Upgrade 取得新版 Windows 7 的其他功能



系統管理工具

釋放磁碟空間 | 重組您的硬碟 | 🛞 建立及格式化硬碟磁碟分割 | 🛞 檢視事件記錄檔 | 🛞 排程工作



自訂每個網路類型的設定

您可以為您使用的每個網路位置類型修改防火牆設定。

◎ 關閉 Windows 防火牆 (不建議)

什麼是網路位置?

網域網路位罟設定 ○ 開啟 Windows 防火牆 □ 封鎖所有連入連線,包括允許的程式清單中的連入連線 ☑ 當 Windows 防火牆封鎖新的程式時請通知我 ◎ 開閉 Windows 防火牆 (不建議) 家用或工作場所 (私人) 網路位置設定 ○開啟 Windows 防火牆 □ 封鎖所有連入連線,包括允許的程式清單中的連入連線 □ 當 Windows 防火牆封鎖新的程式時請通知我 ◎ 開閉 Windows 防火牆 (不建議) 公用網路位署設定 -○ 開啟 Windows 防火牆 □ 封鎖所有連入連線,包括允許的程式清單中的連入連線 □ 當 Windows 防火牆封鎖新的程式時請通知我

電腦 ip 查看方式

-

程式 (1) ——	
os. cmd.exe	



条統管理員: C:\Windows\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.	▲ E
C:\Users\1041152\ipconfig	
Windows IP 設定	
乙太網路卡 區域連線:	
連線特定 DNS 尾碼	
通道介面卡 isatap.{63FC0A6D-9B28-4052-B038-9126FABC12A8>:	
媒體狀態................ 媒體已中斷連線 連線特定 DNS 尾碼.......	
C: Wsers 1041152>_	
	~